

Activer ou désactiver le WiFi avec un raccourci clavier

Certains ordinateurs portables possèdent une touche permettant d'activer ou de désactiver votre connexion WiFi. Si votre portable n'en possède pas, vous pouvez utiliser les outils intégrés à Windows pour créer votre propre raccourci exploitable avec une combinaison de touches.

Vous allez utiliser pour cela la commande netsh associée au nom de votre connexion WiFi. Un raccourci sur le bureau vous permettra d'activer le WiFi et un autre vous permettra de le désactiver.

Vous pourrez leur attribuer des raccourcis clavier pour activer ou désactiver le WiFi avec une simple combinaison de touches. Notez que les raccourcis devront rester sur le Bureau ou dans le menu Démarrer pour que les raccourcis clavier restent fonctionnels.




Sommaire du dossier :

- **Introduction**
- [Trouver le nom de sa connexion WiFi](#)
- [Créer les raccourcis](#)
- [Donner les droits d'administration aux raccourcis](#)
- [Assigner des raccourcis clavier](#)


Trouver le nom de sa connexion WiFi

Dans un premier temps, vous devez trouver le nom de votre connexion WiFi.


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre connexion WiFi dans la barre des tâches.




2. Cliquez sur **Ouvrir le centre réseau et partage**.



3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**.




4. Notez le nom de votre connexion WiFi. Ici, elle s'appelle **Wi-Fi**.



Créer les raccourcis

Vous allez maintenant pouvoir créer les raccourcis pour activer et pour désactiver votre connexion WiFi.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et cliquez sur **Nouveau** puis **Raccourci**.



2. Saisissez alors la commande suivante en remplaçant **Wi-Fi** par le nom de votre connexion WiFi.

```
netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin = disabled
```

Pour quel élément souhaitez-vous créer un raccourci ?


Cet Assistant vous permet de créer des raccourcis vers des programmes, fichiers ou adresses Internet en local ou en réseau.

Entrez l'emplacement de l'élément :


netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin = disabled

Cliquez sur Suivant pour continuer.


3. Cliquez sur **Suivant**.



4. Saisissez **Désactiver le WiFi** et cliquez sur **Terminer**.



5. Vous devez maintenant créer le raccourci pour activer le WiFi. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et cliquez sur **Nouveau** puis **Raccourci**.



6. Saisissez alors la commande suivante en remplaçant **Wi-Fi** par le nom de votre connexion WiFi.

```
netsh interface set interface name="Wi-Fi" admin = enabled
```


Pour quel élément souhaitez-vous créer un raccourci ?

Cet Assistant vous permet de créer des raccourcis vers des programmes ou adresses Internet en local ou en réseau.

Entrez l'emplacement de l'élément :

Cliquez sur Suivant pour continuer.

7. Cliquez sur **Suivant**.



8. Saisissez **Activer le WiFi** et cliquez sur **Terminer**.

Comment souhaitez-vous nommer ce raccourci ?


Entrez un nom pour ce raccourci :

Cliquez sur Terminer pour créer le raccourci.


Donner les droits d'administration aux raccourcis

La commande netsh utilisée dans les raccourcis a besoin des droits d'administration. Vous devez faire en sorte que les raccourcis soient exécutés en tant qu'administrateur.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des deux raccourcis créés.



2. Cliquez sur **Propriétés**.



3. Cliquez sur le bouton **Avancé**.

Désactiver le WiFi

Cible : Application

Emplacement : System32

Emplacement : C:\WINDOWS\system32


Emplacement de raccourci : Aucun

Type : Fenêtre normale


Emplacement du fichier :

Changer d'icône...

4. Cochez la case **Exécuter en tant qu'administrateur** et validez 2 fois par **OK**.




5. Vous pouvez désormais activer ou désactiver le WiFi avec les 2 raccourcis qui se trouvent sur le Bureau. Vous pouvez leur attribuer des raccourcis clavier pour les lancer rapidement.



Personnaliser l'icône des raccourcis

Dans les propriétés des raccourcis, vous pouvez en profiter pour changer leurs icônes. Cliquez sur **Changer d'icône**. Choisissez l'icône souhaitée et validez.




Assigner des raccourcis clavier

Pour activer ou désactiver rapidement le WiFi, vous pouvez assigner des raccourcis clavier aux 2 raccourcis. Il vous suffira de presser simultanément sur les touches choisies pour les exécuter.


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des deux raccourcis créés.




2. Cliquez sur **Propriétés**.



3. Cliquez dans le champ **Touche de raccourci** et pressez la touche qui sera associée à la commande.



4. Validez par **OK** et recommencez l'opération pour attribuer un raccourci clavier au second raccourci, **F2** par exemple



5. Désormais, il vous suffit de presser la touche **F1** ou **F2** pour activer ou désactiver le WiFi.

