

Localiser et bloquer son ordinateur sous Windows 11 à distance

Windows 11 comporte un outil permettant de **localiser à distance son ordinateur**. Vous pouvez ainsi activer la localisation (via WiFi ou Ethernet) afin de savoir où se trouve votre ordinateur ou votre tablette sous Windows 11 comme vous pouvez le faire avec [votre appareil mobile sous Android](#) ou [sous iOS](#).



Cette fonctionnalité est désactivée par défaut, vous devez donc l'activer dès maintenant afin de pouvoir vous en servir le jour où vous ne trouverez plus votre ordinateur.

Sachez qu'il y a quelques restrictions à cette fonctionnalité qui nécessite d'utiliser un compte Microsoft pour vous identifier sur votre ordinateur. Contrairement à un téléphone qui est quasiment connecté à Internet en permanence avec votre forfait téléphonique et qui peut donc être localisé n'importe où, votre ordinateur nécessite le WiFi ou une connexion Ethernet pour être relié à Internet et indiquer sa position. Si quelqu'un vous vole votre ordinateur et ne le connecte pas à Internet, vous ne pourrez donc pas savoir où il se trouve. Idem s'il formate votre ordinateur et réinstalle un système à zéro.

Voyez plutôt cette fonctionnalité comme un moyen de vous rappeler où vous avez laissé votre ordinateur portable relié à Internet : au bureau, à la bibliothèque, chez un ami et de le verrouiller à distance pour ne pas qu'on puisse accéder à vos données personnelles en votre absence.


Sommaire du dossier :

- **Introduction**
- [Activer la localisation de son ordinateur](#)
- [Trouver son ordinateur perdu](#)
- [Verrouiller son ordinateur](#)


Activer la localisation de son ordinateur

Avant d'égarer votre ordinateur ou votre tablette sous Windows 11, vous devez activer la localisation de votre appareil. Vous devez posséder pour cela un compte Microsoft en ligne. Si vous utilisez un compte local, transformez-le en compte Microsoft en suivant les indications de cette astuce.


1. Cliquez sur le bouton **Écran de démarrage**.



2. Cliquez sur **Paramètres**.




3. Cliquez sur **Confidentialité et sécurité**.



4. Cliquez sur **Localiser mon appareil**.




5. Cliquez sur **Paramètres de localisation**.



6. Activer les services de localisation.



7. Revenez en arrière dans la rubrique **Localiser mon appareil**. Activez l'option **Localiser mon appareil**.



8.

9. Microsoft enregistrera alors régulièrement la localisation de votre ordinateur sur votre compte en ligne.

Renommer son ordinateur




Sur votre compte Microsoft, vous trouverez la liste de vos ordinateurs. Pour identifier facilement votre ordinateur, [renommez-le par quelque chose de plus explicite](#) que DESKTOP-BLABLALBA.


Trouver son ordinateur perdu

Vous ne savez pas où se trouve votre ordinateur ? Voici comment le retrouver.


- Depuis n'importe quel ordinateur, ouvrez un navigateur Web et rendez-vous à l'adresse <https://account.microsoft.com/devices>




- Identifiez-vous avec votre compte Microsoft.



- Cliquez sur **Localiser mon appareil** sous le nom de l'ordinateur égaré.




- Le service vous indique sur une carte où se trouve votre ordinateur ainsi que la dernière fois à laquelle il a été vu en ligne.




Verrouiller son ordinateur

Vous ne souhaitez pas que quelqu'un puisse utiliser votre ordinateur égaré ? Verrouillez-le. Les utilisateurs actifs seront déconnectés et les utilisateurs locaux seront désactivés.


- Sur la page de localisation de votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Verrouiller**.



- Saisissez un message qui sera affiché sur votre ordinateur. Vous pouvez ainsi inviter une personne qui trouverait votre ordinateur à le rapporter ou à vous contacter. Cliquez enfin sur **Verrouiller**.



- Votre ordinateur est verrouillé à distance.



- Votre avertissement est affiché sur votre ordinateur.

