

Réinitialiser Windows 10

Windows 10 intègre une fonction de réinitialisation qui vous permet de restaurer Windows à sa configuration d'origine. Que cela soit pour préparer son ordinateur en vue de le donner ou de le vendre ou bien pour revenir à un système **propre** suite à de nombreux dysfonctionnements, cette fonction est rapide et pratique à utiliser.



La **fonctionnalité** offre la possibilité de **garder ses fichiers personnels** lors de la remise à zéro de Windows 10. Nous vous recommandons tout de même de mettre vous-même vos fichiers en lieu sûr, sur un disque dur externe par exemple. Les logiciels et jeux installés seront quant à eux supprimés.

Au final, vous retrouverez **un système comme neuf**.

Sommaire du dossier :

- [**Introduction**](#)
- [Comment la réinitialisation fonctionne ?](#)
- [Lancer la réinitialisation depuis Windows](#)
- [Lancer la réinitialisation depuis le menu de démarrage](#)

Comment la réinitialisation fonctionne ?

Lorsque vous utilisez l'outil de réinitialisation de Windows, Windows se remet à zéro.

Si vous avez acheté un ordinateur avec Windows 10 préinstallé, la réinitialisation vous permettra de le retrouver dans l'état où il vous a été livré : tous les pilotes et les logiciels présents au premier démarrage seront restaurés.

Si vous avez installé Windows 10 vous-même ou fait une mise à jour depuis Windows 7 ou Windows 8, la réinitialisation donnera le même résultat que si vous réinstallez Windows 10 depuis zéro. Lors de l'opération, Windows 10 collecte des informations sur votre matériel afin de télécharger et d'installer automatiquement les pilotes adéquates. Vous aurez toutefois peut être à rechercher manuellement les pilotes des périphériques peu courants que vous utilisez.

Si vous avez mis à jour Windows 10 depuis Windows 7 ou 8 et que votre système possède une partition de restauration créée par le fabricant, une option **Restaurer les paramètres d'usine** vous permettra de revenir l'état d'origine de votre ordinateur après son achat, c'est-à-dire sous Windows 7 ou 8, avec les pilotes et logiciels installés par le constructeur.

Microsoft a détaillé [les étapes de la réinitialisation](#) :

1. Votre ordinateur démarrera dans l'environnement de récupération de Windows (Windows RE).
2. Windows RE efface et formate les partitions de Windows.
3. Une nouvelle installation de Windows 10 est effectuée.
4. Le PC redémarrera avec un Windows 10 tout neuf.


Si vous choisissez de **conserver vos fichiers personnels**, Windows RE analyse votre disque dur pour les mettre de côté avant de procéder à l'effacement de vos partitions. Les fichiers sont enfin remis à l'endroit où ils étaient.

Dans tous les cas, Windows 10 sera réinstallé à zéro et vos logiciels et jeux seront supprimés. Vous devrez les réinstaller ensuite si vous souhaitez les trouver. Veillez donc à bien [disposer des numéros de licence](#) et des fichiers d'installation de vos logiciels.

Lancer la réinitialisation depuis Windows

La réinitialisation va vous permettre de remettre à zéro Windows. Si Windows 10 fonctionne, vous pouvez lancer le processus depuis les paramètres du système.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Paramètres**.



2. Cliquez sur **Mise à jour et sécurité**.




3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Récupération**.




4. Dans la zone **Réinitialiser ce PC**, cliquez sur **Commencer**.




5. Choisissez alors l'option **Supprimer tout**.




6. Si vous avez mis tous vos documents sur une autre partition que celle où se trouve Windows, cliquez sur **Seul le lecteur où Windows est installé**. Si vous avez mis vos documents en lieu sûr et que vous souhaitez tout nettoyer (pour donner ou vendre votre ordinateur), cliquez sur **Tous les lecteurs**.




7. Pour éviter que les fichiers supprimés puissent être récupérés par une autre personne, cliquez sur **Supprimer les fichiers et nettoyer le lecteur**.




8. Cliquez enfin sur **Réinitialiser**.




9. Après plusieurs redémarrages, vous allez pouvoir configurer votre nouvelle installation de Windows 10. Choisissez vos paramètres de langue.



10. Acceptez le contrat de licence.



11. Si vous utilisez une connexion WiFi, sélectionnez votre réseau et saisissez sa clé. Validez.



12. Cliquez sur **Personnaliser**.

Démarrer rapidement

À tout moment, vous pouvez procéder à un changement (faites défiler pour développer).
Sélectionnez Utiliser la configuration rapide pour :

Personnaliser la voix, la frappe et l'entrée manuscrite en envoyant vos données d'entrée à Microsoft.
Laissez Microsoft utiliser ces informations pour améliorer les plateformes de suggestion et de reconnaissance.

Laissez Windows et les applications vous localiser en demandant notamment l'historique des emplacements, activez Localiser mon appareil et personnalisez vos expériences à l'aide de votre identifiant de publicité. Envoyez à Microsoft certaines données de localisation pour améliorer les services de localisation.

Assurer votre protection contre le contenu web malveillant et utiliser la prédition de page pour améliorer la lecture, accélérer la navigation et optimiser votre expérience dans les navigateurs Windows. Vos données de navigation seront envoyées à Microsoft.

Connectez-vous automatiquement aux points d'accès ouverts suggérés. Tous les réseaux ne sont pas sécurisés.

Obtenir des mises à jour et améliorations sur les PC connectés à Internet. Envoyer des rapports de

En savoir plus


Retour

Personnaliser


Utilis




13. Ajustez les différents paramètres de Windows suivant vos besoins : personnalisation, confidentialité, ...



14. Si vous disposez d'un compte Microsoft, identifiez-vous.



15. Sinon, vous pouvez ignorer cette étape afin de créer localement votre compte utilisateur.



16. Vous voilà enfin sur un Windows 10 tout neuf.



Lancer la réinitialisation depuis le menu de démarrage

Si Windows ne démarre pas, vous pouvez quand même le réinitialiser depuis le menu de démarrage. Ce menu apparaît automatiquement lorsqu'un problème est détecté. Il apparaît également si vous bootez sur [la clé USB ou le disque d'installation de Windows 10](#) ou sur [la clé USB de récupération](#) que vous aurez préalablement créé.

1. Cliquez sur **Dépannage**.



2. Cliquez sur **Réinitialiser ce PC**.



3. Suivez alors les indications de [la page précédente](#) pour choisir si vous souhaitez conserver vos documents personnels puis procéder à la réinitialisation.