



## Contrôler l'accès à sa webcam - Windows 10

Les options de confidentialité de Windows 10 vous permettent de bloquer totalement l'accès à la webcam de votre ordinateur ou bien de définir manuellement une autorisation pour chaque application.


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Démarrer** puis sur **Paramètres**.



2. Cliquez sur **Confidentialité**.



3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Caméra**.




4. Cliquez sur **Modifier** et désactiver l'accès à la caméra si vous ne souhaitez qu'aucun utilisateur n'y ait accès.



5. Dans la zone **Autoriser les applications à accéder à votre caméra**, désactivez l'option pour empêcher toutes les applications d'avoir accès à la caméra.



6. Si vous avez besoin d'utiliser la caméra pour certaines applications, vous pouvez en bloquer l'accès pour les autres. Descendez dans la liste des applications et désactivez ou activez la webcam pour les différentes applications.




7. Un logiciel qui a besoin de la webcam vous demandera alors de l'activer dans les réglages. Pour ne plus être importuné, vous la désactiver directement [au niveau des pilotes du matériel](#).

## Désactiver sa webcam - Windows 10

Votre ordinateur possède d'une webcam intégrée et vous ne souhaitez pas vous en servir? Vous ne souhaitez pas qu'un logiciel de messagerie vous demande de l'activer à chaque discussion ? Vous ne souhaitez pas être espionné à votre insu par un script qui activerait votre webcam à distance ? Apprenez à désactiver votre webcam directement au niveau du système.


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Démarrer**.




2. Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.




3. Déroulez la liste **Périphérique d'acquisition d'images**.



4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre webcam et cliquez sur **Désactiver**.



5. Confirmez l'opération en cliquant sur **Oui**.



6. Fermez enfin la fenêtre. Le jour où vous voudrez réactiver la webcam, recommencez l'opération et sélectionnez l'option **Activer**.