

# Optimiser le démarrage de Windows 11

Lorsque Windows 11 démarre, de nombreux programmes sont chargés automatiquement. Le lancement de certains d'entre eux au démarrage est parfaitement justifié comme les antivirus. D'autres en revanche ne sont pas forcément nécessaires et prennent du temps. Le gestionnaire des tâches de Windows va vous permettre de choisir facilement les logiciels à autoriser au démarrage et ceux à désactiver.



Vous pouvez également gagner quelques secondes en désactivant les services inutiles. Chargés et exécutés au démarrage de Windows, les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui offrent certaines fonctionnalités plus au moins utiles au système : réseau, serveur Web, support des cartes à puce, etc. De nombreux services inutiles sont ainsi démarrés et consomment inutilement des ressources système.

Avec ces quelques astuces, vous pourrez ainsi gagner quelques précieuses secondes au démarrage de Windows 11.


## Sommaire du dossier :

- [\*\*Introduction\*\*](#)
- [Alléger la séquence de démarrage](#)
- [Sélectionner les services à ouvrir](#)


### Alléger la séquence de démarrage

Certains logiciels se lancent automatiquement au démarrage de Windows 11. Pour accélérer le lancement de Windows, vous pouvez facilement retirer les logiciels qui n'ont pas besoin d'être lancés automatiquement.


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Démarrer**.



2. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur **Gestionnaire des tâches**.



3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Plus de détails**.



4. Ouvrez l'onglet **Démarrage**.

| Gestionnaire des tâches  |        |            |         |                    |                     |
|--|--------|------------|---------|--------------------|---------------------|
| Fichier Options Affichage  |        |            |         |                    |                     |
| Processus Performance Historique des applications Démarrage Utilisateurs Détails |        |            |         |                    |                     |
| Nom  | Statut | Processeur | Mémoire | Temps de démarrage | Temps de chargement |
| Windows Modules Installer Wor...   | 7,1%   | 285,4      | 10%     | 4,20               | 0,00                |
| Dropbox (32 bits)  | 0%     | 232,0      | 4,00    | 3,80               | 0,00                |
| Antimalware Service Executable   | 0,1%   | 193,3      | 3,80    | 3,70               | 0,00                |
| Microsoft OneDrive   | 0%     | 77,6       | 3,80    | 3,60               | 0,00                |

5. La liste des logiciels lancés automatiquement au démarrage de Windows est affichée.

| Gestionnaire des tâches   |                          |        |                 |  |
|---|--------------------------|--------|-----------------|--|
| Fichier Options Affichage   |                          |        |                 |  |
| Processus Performance Historique des applications Démarrage Utilisateurs Détails Services |                          |        |                 |  |
| Dernier temps de démarrage du BIOS: 8,3 secondes  |                          |        |                 |  |
| Nom   | Éditeur                  | Statut | Impact du dé... |  |
| ASUS Smart Display Control  | ASUSTeK Computer Inc.    | Activé | Bas             |  |
| Cortana   | Microsoft Corporation    | Activé | Non mesuré      |  |
| Dropbox   | Dropbox, Inc.            | Activé | Haut            |  |
| LogiBolt.exe  | Logitech                 | Activé | Bas             |  |
| LogiBolt.exe  | Logitech                 | Activé | Haut            |  |
| LogiOptions.exe (UNICODE)   | Logitech, Inc.           | Activé | Haut            |  |
| Logitech Download Assistant   | Logitech, Inc.           | Activé | Moyen           |  |
| Microsoft OneDrive  | Microsoft Corporation    | Activé | Haut            |  |
| Microsoft Teams   | Microsoft                | Activé | Non mesuré      |  |
| Radeon Software Startup Task  | Advanced Micro Device... | Activé | Non mesuré      |  |
| ScanToPCActivationApp   | Hewlett-Packard Co.      | Activé | Moyen           |  |
| ShareX  | ShareX Team              | Activé | Haut            |  |
| Skype   | Skype                    | Activé | Non mesuré      |  |
| Spotify   | Spotify AB               | Activé | Non mesuré      |  |

6.

7. Pour retirer un logiciel du démarrage, cliquez dessus puis cliquez sur le bouton **Désactiver**.

|                              |                          |        |                   |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|
| ASUS Smart Display Control   | ASUSTeK Computer Inc.    | Activé | Bas               |
| Cortana                      | Microsoft Corporation    | Activé | Non mesuré        |
| Dropbox                      | Dropbox, Inc.            | Activé | Haut              |
| LogiBolt.exe                 | Logitech                 | Activé | Bas               |
| LogiBolt.exe                 | Logitech                 | Activé | Haut              |
| LogiOptions.exe (UNICODE)    | Logitech, Inc.           | Activé | Haut              |
| Logitech Download Assistant  | Logitech, Inc.           | Activé | Moyen             |
| Microsoft OneDrive           | Microsoft Corporation    | Activé | Haut              |
| Microsoft Teams              | Microsoft                | Activé | Non mesuré        |
| Radeon Software Startup Task | Advanced Micro Device... | Activé | Non mesuré        |
| ScanToPCActivationApp        | Hewlett-Packard Co.      | Activé | Moyen             |
| Moins de détails             |                          |        | <b>Désactiver</b> |

8. Le logiciel n'est alors plus lancé automatiquement au démarrage de Windows. Faites le ménage pour ne garder que les logiciels dont vous avez besoin. Windows démarrera alors plus rapidement.

|                                |                          |           |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Windows Security notificati... | Microsoft Corporation    | Activé    |
| Radeon Software Startup Task   | Advanced Micro Device... | Activé    |
| Logitech Download Assistant    | Logitech, Inc.           | Désactivé |
| ScanToPCActivationApp          | Hewlett-Packard Co.      | Désactivé |
| Cortana                        | Microsoft Corporation    | Désactivé |
| Microsoft Teams                | Microsoft                | Désactivé |
| Skype                          | Skype                    | Désactivé |
| Spotify                        | Spotify AB               | Désactivé |
| Xbox App Services              | Microsoft Corporation    | Désactivé |
| Terminal                       | Microsoft Corporation    | Désactivé |
| Moins de détails               |                          |           |

**Lancer automatiquement un logiciel au démarrage**




Pour retrouver le lancement automatique d'un logiciel, recommencez l'opération. Dans le gestionnaire des tâches, cliquez sur le nom du logiciel cliquez sur le bouton **Activer**.


## Sélectionner les services à ouvrir

Chargés et exécutés au démarrage de Windows, les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui offrent certaines fonctionnalités plus au moins utiles au système : réseau, serveur Web, support des cartes à puce, etc. De nombreux services inutiles sont ainsi démarrés et consomment inutilement des ressources système. Pour libérer de la mémoire vive et accélérer Windows 11, vous pouvez donc désactiver les services inutiles.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.




2. Dans le champ de recherche, saisissez la commande **msconfig**.




3. Cliquez sur **Configuration du système**.




4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Services**.




5. Cochez la case **Masquer tous les services Microsoft**.




6. Triez les services par **État** afin de voir ceux qui sont en cours d'exécution.



7. DÉCOchez alors les cases devant les services à désactiver. Si vous ne savez pas ce qu'un programme fait, faites une petite chercher sur Internet ou demandez dans le forum. Au pire, vous pourrez le réactiver au démarrage suivant si vous constatez un problème avec un logiciel.



8. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.



9. Cliquez sur **Redémarrer** pour appliquer les modifications.

