

## Partager son lecteur optique avec Windows 10

Avec les netbooks et les ultrabooks, les ordinateurs portables sont de plus en plus petits et légers. Pour parvenir à cette miniaturisation, les constructeurs ont fait l'impasse sur les lecteurs optiques.

Si vous avez besoin de lire un CD ou un DVD, vous pouvez passer par un lecteur/graveur externe à raccorder à votre ordinateur via un port USB. [Ce périphérique coûte une quinzaine d'euros.](#)



Si vous avez un ordinateur de bureau à disposition et que vos ordinateurs sont en réseau (s'ils utilisent la même box pour se connecter à Internet par exemple), vous pouvez partager le lecteur optique de l'ordinateur de Bureau pour l'utiliser sur votre portable à travers le réseau local.

Avec les fonctions réseau de Windows 10 cette opération est très facile.

Cette solution d'appoint vous évitera d'avoir à acheter un lecteur externe pour installer un programme ou récupérer les fichiers d'un disque.


### Sommaire du dossier :

- **Introduction**
- [Partager un lecteur](#)
- [Simplifier l'accès au lecteur](#)
- [Exploiter le lecteur via le réseau](#)


### Partager un lecteur

Dans un premier temps, vous devez partager votre lecteur optique sur l'ordinateur de Bureau qui en dispose d'un.


1. Ouvrez l'explorateur Windows.




2. Si vous n'est pas en [affichage Ce PC](#), cliquez sur **Ce PC** dans la colonne de gauche.




3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre lecteur optique.




4. Cliquez sur **Propriétés** dans le menu qui apparaît.




5. Ouvrez l'onglet **Partage**.




6. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **Partage avancé**.




7. Cochez la case **Partager ce dossier**.




8. Donnez un nom au lecteur, **Lecteur DVD** par exemple.



9. Cliquez sur le bouton **Autorisations**.




10. Vérifiez que le groupe **Tout le monde** a bien accès en lecture au lecteur. Validez deux fois par **OK**.




### Simplifier l'accès au lecteur

Pour vous simplifier l'accès au lecteur depuis votre autre ordinateur, vous pouvez désactiver la demande du mot de passe. Les manipulations suivantes sont à effectuer sur l'ordinateur qui dispose du lecteur optique.


1. Dans l'onglet **Partage** des propriétés du lecteur optique, cliquez le lien **Centre réseau et partage**.




- Dans votre profil réseau actuel, sélectionnez l'option **Désactivé le partage protégé par mot de passe** de la rubrique **Partage protégé par mot de passe**.




- Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.



- Votre lecteur optique est alors partagé.




- Validez. Une icône indique dans l'explorateur que le lecteur est partagé.




## Exploiter le lecteur via le réseau

Vous allez maintenant pouvoir ajouter le lecteur partagé à votre ordinateur qui n'a pas de lecteur optique. Vous pourrez ainsi y accéder comme si le lecteur était branché à votre ordinateur.


- Sur l'ordinateur portable qui n'a pas de lecteur, cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Ordinateur**.




- Dans le volet de gauche, cliquez sur **Réseau**.




3. Double cliquez sur le nom de l'ordinateur sur lequel vous avez partagé le lecteur CD.




4. Le partage **Lecteur DVD** que vous avez créé sur l'ordinateur de bureau apparaît.




5. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur **Connecter un lecteur réseau**.



6. Choisissez la lettre à attribuer à ce lecteur et cliquez sur **Terminer**.




7. Le lecteur optique de votre ordinateur de bureau apparaît désormais dans l'explorateur de votre ordinateur portable, dans la rubrique **Emplacement réseau**.



8.

9. Ouvrez-le pour accéder au contenu du disque placé dedans.



10. Notez que le lecteur DVD sera automatiquement connecté à votre ordinateur au démarrage. Si vous ne souhaitez plus y avoir accès, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur **Se déconnecter**.