

Sauvegarder sa licence Windows 10 sur son compte Microsoft

Lorsque vous installez Windows 10 sur un PC, une licence est nécessaire pour activer le système. Cette licence est liée, à votre matériel, principalement à votre **carte mère**. Ainsi, si vous réinstallez Windows 10 plus tard, dans la mesure où vous n'avez pas changé votre carte mère, l'activation est automatiquement récupérée. En revanche, si vous mettez à jour votre ordinateur pour un ensemble carte mère + processeur + mémoire plus performant, ou si vous remplacez une carte mère tombée en panne, l'activation sera perdue.



Pour éviter cela, vous pouvez enregistrer votre licence Windows 10 dans un compte en ligne Microsoft. Ce compte en ligne est celui utilisé pour Hotmail, Outlook, Skype, **Windows Live**, Xbox, OneDrive, ... Si vous en avez un, vous pourrez donc l'utiliser directement. Sinon, [il faudra en créer un gratuitement](#). Si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pouvez tout à fait enregistrer toutes vos licences dans votre compte en ligne.

En cas de changement de carte mère, il vous suffira de vous connecter à votre compte en ligne Microsoft et de choisir la licence Windows 10 à récupérer. Votre Windows 10 sera ainsi de nouveau activé.


Sommaire du dossier :

- **Introduction**
- [Sauvegarder sa licence Windows 10 sur son compte Microsoft](#)
- [Activer Windows 10 après un changement de matériel](#)


Sauvegarder sa licence Windows 10 sur son compte Microsoft

En liant votre compte **Microsoft** à votre Windows 10, votre licence sera sauvegardée dans votre espace en ligne.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Paramètres**.




2. Cliquez sur **Mises à jour et sécurité**.




3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Activation**.




4. Dans la rubrique **Ajouter un compte Microsoft**, cliquez sur **Ajouter un compte**.




5. Saisissez vos informations de connexion de votre compte Microsoft (Hotmail, Live, Skype, Outlook, ...) et cliquez sur **Se connecter**.



6. Saisissez le mot de passe de votre session Windows et validez.



7. Vous verrez alors le message **Windows est activé avec une licence numérique liée à votre compte Microsoft** dans la rubrique **Windows**




Une fois votre licence enregistrée dans votre compte Microsoft, votre compte utilisateur local a été transformé en compte en ligne. Si ce compte en ligne permet de télécharger des applications à partir du Windows Store de récupérer automatiquement vos documents enregistrés dans des applications Microsoft : Skype, Outlook, espace de stockage OneDrive, ... et synchroniser vos paramètres entre vos différents PC : apparence, favoris d'Internet Explorer, etc, cela ne vous intéresse peut être pas de **stocker vos données** personnelles sur les serveurs de Microsoft. Vous pouvez revenir à un compte utilisateur local en [utilisant cette astuce](#).


Activer **Windows 10** après un changement de matériel

Vous avez mis à jour votre ordinateur avec une nouvelle carte mère, un nouveau **processeur**, plus de mémoire ou bien vous avez remplacé un élément système défectueux ? Windows 10 n'est alors plus activé.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Paramètres**.




2. Cliquez sur **Mises à jour et sécurité**.




3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Activation**.



4. Cliquez sur **Dépanner** tout en bas de l'écran.



5. Cliquez sur **J'ai récemment changé le matériel de cet ordinateur**.



6. Saisissez vos informations de connexion de votre compte Microsoft (Hotmail, Live, Skype, Outlook, ...) et cliquez sur **Se connecter**

Appropriiez-le-vous !

Votre compte Microsoft vous permet d'accéder à un large éventail de services.

[J'ai oublié mon mot de passe](#)

Vous n'avez pas de compte ? [Créez-en un !](#)

7. Saisissez le mot de passe de votre session Windows et validez.

passe Microsoft obtenu lors de votre prochaine connexion à un service en ligne de votre compte Microsoft.

Si vous n'avez pas de mot de passe Windows, laissez la zone vide.

Mot de passe Windows actuel

8. La liste des appareils liés à votre compte **Microsoft** est affichée. Cochez la case **Il s'agit de l'appareil que j'utilise actuellement** à côté de la machine que vous avez mise à jour et que vous souhaitez réactiver.

Réactiver Windows 10

Sélectionnez cet appareil ci-dessous. [En savoir plus](#)

	Clement-Bureau Windows 10 Professional MSI
<input checked="" type="checkbox"/> Il s'agit de l'appareil que j'utilise actuellement	

9. Cliquez sur **Activer**.

10. Windows est maintenant activé ! Comme précédemment, vous pouvez revenir à un compte local en [suivant cette astuce](#).

Windows est activé

Nous avons activé cette copie de Windows.

